

راهنمای راه اندازی ربات پشتیبانی هوشمند AI

1- بعد از خرید سورس ربات از ربات بیرین بات اول باید دامنه ای که ربات قراره روی آن دامنه فعال بشه رو از طریق ارسال تیکت برای پشتیبانی ربات بیرین بات ارسال بکنید و منتظر جواب پشتیبانی بمانید تا مطمئن بشوید که دامنه ثبت شده است و بدون ثبت دامنه ربات فعال نخواهد شد.

2- فایل زیپ سورس ربات رو در هاست خود آپلود کنید و بعد از تکمیل آپلود فایل رو از حالت زیپ خارج بکنید.

3- فایل config.php رو از طریق ویراشگر هاست خود برای ویرایش باز بکنید.

4- اطلاعات موجود در داخل فایل config.php را باید بصورت دقیق تکمیل بفرمایید.

5- در فایل config.php در خط 9 باید نام دیتابیس و در خط 10 باید یوزر دیتابیس و در خط 11 باید پسورد دیتابیس و در خط 14 باید توکن ربات که از ربات بوت فادر دریافت کرده اید رو ثبت بکنید و در خط 15 آیدی عددی شخصی که قراره مدیر ربات بشه و به بخش مدیریت ربات دسترسی داشته باشد رو باید وارد بکنید(در صورتی که آیدی عددی خود را نمیدانید به ربات بیرین بات مراجعه کرده و در بخش حساب کاربری ، عددی که در مقابل شناسه نمایش داده میشود همان آیدی عددی شما است) و در خط 19 باید کلید API خود در سایت گپ جی پی تی رو ثبت بکنید و در خط 27 باز دوباره باید توکن ربات رو وارد بکنید.

6- بعد از ثبت اطلاعات در فایل config.php باید ست وبهوک انجام بدین روی فایل bot.php

7- برای دریافت کلید API سایت گپ جی پی تی ابتدا به این آدرس (<https://gapgpt.app>) مراجعه کنید و بعد از ثبت نام در سایت از طریق این لینک (<https://gapgpt.app/platform-v2/tokens>) میتوانید به کلید API خود دسترسی داشته باشید.

8- برای انجام ست وبهوک روی فایل bot.php میتوانید اطلاعات خود را در این لینک ([https://api.telegram.org/bot](https://api.telegram.org/bot/support/bot.php)) [توکن](https://api.telegram.org/bot/support/bot.php) ربات [/setWebhook?url=https://](https://api.telegram.org/bot/support/bot.php) آدرس دامنه-ai/ جایگزین کنید و لینک رو در مرورگر باز کنید و برای انجام ست وبهوک حتما باید فیلترشکن روشن باشد.

باتشکر از خرید شما 🌸

بیرین بات | @botbirin_bot